

Pckasse3 Service 3.1.5144

Krever Pckasse versjon 3.1.5.144

Kommunikasjon med Pay@Table, PayOnSite, Paypoint.connect, PCK Servitør, nettbutikk og min.pckasse.no

- **Kjør Pckasse3ServiceSetup.msi**
- **Dersom du ønsker at Pckasse3 Service skal hente ned nettbutikk ordre**
 - Endre DisableWebshop fra true til false i setup.ini
- **Dersom du skal ha pay@table versjon 1**
 - Pakk ut MTMServer i en mappe og kjør så MTMSServiceInstall
Lag unntak i brannmuren for MTMServer.exe fila.
Slik at bankterminalene kan kommunisere inn.
- **Dersom du skal ha pay@table versjon 2**
 - Installer Baxi Agent ihht til instruksjoner Nets har laget
- **Dersom du skal ha Pay On Site**
 - Som standard lytter Pckasse3 Service på port 8080 for Pay On Site.
Da vi installerte Pckasse3 Service åpnet vi brannmuren for port 8080.
Dersom du ønsker en annen port så må du endre dette i setup.ini filen i samme katalog som Pckasse3 Service ble installert i. Husk å åpne for den porten du velger i brannmuren.
 - Kontakt Bambora og fortell dem IP og port som Pay On Site terminalen skal kommunisere med.
Dette kan du foreløpig ikke endre selv på terminalen eller i partner portalen.
 - Logg på wm.samport.com (Verktøy – Pay On Site) og generer en Pay On Site Key.
Denne nøkkelen må du legge inn i setup.ini filen
- **Dersom du skal ha Paypoint.connect**
 - Pakk ut paypoint_connect_ver10.zip i en mappe.
 - Registrer SteriaPAYgate.OCX ved å kjøre «RegistrerDLL.bat» fila.
Husk å kjøre som administrator.
 - SteriaPAYgate.ini inneholder litt oppsett, men er sjeldent nødvendig å endre på.
(Dersom du endrer ECR port, så husk å åpne denne i brannmuren også, Pckasse3Service åpner kun for standard porten, 9550)
- **For å konfigurere PCK Service kjører du «Konfigurer PCK Service» inne i programinnstillinger – Rutiner.**
 - «Sett til gjeldende» knappen setter server og database til basen du er logget inn i.
Det er i 99% av tilfellene korrekt.
 - Sett også opp skriverne du ønsker å benytte.
NB! Dersom du har lagt til noen skrivere som er delt ut fra andre PC'er så må du inn på PCK Service tjenesten og kjøre den som brukeren som har disse skrivere installert.
 - Dersom du har flere PCK Service installert på lokalnettet, så husk å sette totalt antall servere den skal vente på svar fra inne på oppsettet til alle sammen.
 - Feltet «Regel for bankterminal som kasse» er et heltall og betyr følgende:
0
Ordren beholder dagsoppgjørsgruppe slik som den ble lagret. Altså dersom man parkerte ordren fra en Waiter App så vil ordren bli liggende der også.
Større enn 0
Ordren settes til denne gruppa (ID).
Mindre enn 0
Ordren settes til en egen gruppe for denne terminalen basert på terminalid. Det betyr at man kjører eget oppgjør for bankterminalen som da burde stemme 100% med oppgjøret for den terminalen.
Vi antar at denne innstillingen vil være et smart valg :)

Ved 0 og større enn 0, så sjekkes det om gruppa har bekreftet beholdning etc før man får lov å hente en ordre og betale den.

Manualer for app'n og for styring i PCKasse finner du på <http://www.pckasse.no/manuals/>

PCK Servitør app'n til Android lastes ned fra Google Play